

Utilisation sélective de 3-D Secure

v.1.1.2

Table des matières

1	Introduction	3
2	Deactivate 3-DS based on card country.....	4
3	Deactivate 3-DS based on IP country.....	5
4	Deactivate 3-DS based on BIN numbers.....	6
5	Deactivate 3-DS based on sub-brands.....	7
6	Deactivate 3-DS based on transaction amounts below a specific amount	8
7	Deactivate 3-DS based on the Global Fraud Score.....	9

1 Introduction

Si vous avez activé 3-D Secure pour un ou plusieurs modes de paiement (p. ex. MasterCard, VISA ou JCB) dans votre compte Ingenico ePayments, vous pouvez en option désactiver le contrôle 3-D Secure dans les cas particuliers suivants :

- Si un pays émetteur de cartes spécifique est utilisé.
- Si un pays d'adresse IP spécifique est utilisé.
- Si un code BIN spécifique est utilisé.
- Si une sous-marque spécifique est utilisée.
- Pour les transactions d'un montant inférieur à un plafond déterminé.
- Si une notation globale des fraudes spécifique est renvoyée.

Il ne s'agit pas d'une fonction appliquée par défaut. Si vous souhaitez qu'une ou plusieurs des options précitées soient activées dans votre compte, vous devez vous adresser à our Sales Team ou à votre gestionnaire de compte personnel. Vous devez en outre demander l'autorisation de votre acquéreur de cartes de crédit.

Une fois que la fonction est activée, vous pouvez modifier les paramètres dans votre compte sous *Personnalisation avancée > Détection de la fraude > 3-D Secure > Bouton « Éditer »* (pour chaque mode de paiement).

Ce guide doit être lu en combinaison avec nos guides sur le module de détection des fraudes avancé (+ Expert).

2 Deactivate 3-DS based on card country

Vous pouvez désactiver 3-D Secure sur la base du pays d'origine de la carte. La liste des pays que vous avez sélectionnés affiche le code ISO de ces pays.

Vous pouvez également choisir de désactiver 3-D Secure uniquement si le titulaire de la carte n'est pas enregistré pour 3-D Secure ou pour tous les titulaires de cartes.

Deactivate 3-D Secure for the following Card country.

Delete	Card country	Date
<input type="checkbox"/>	BE	2015-03-04 11:19:46
<input type="checkbox"/>	DK	2015-03-04 11:19:58
<input type="checkbox"/>	IM	2015-03-04 11:20:17
<input type="checkbox"/>	DE	2015-03-04 11:20:50
<input type="checkbox"/>	FR	2015-03-04 11:21:01
<input type="checkbox"/>	NL	2015-03-04 11:21:16
<input type="checkbox"/>	ES	2015-03-04 11:21:24

Enter a new Card country :

The merchant will not benefit from a liability shift for payments made with a card from that card country.
Maximum number of entries: 20

Yes No apply only if cardholder is not enrolled

Remarque

- Si cette option est activée, vous ne bénéficiez plus de la garantie de paiement conditionnelle pour les paiements pour lesquels l'émetteur spécifique a été utilisé.
- Vous pouvez saisir au maximum 20 pays.
- Disponible uniquement pour les cartes VISA, MasterCard, American Express et Diners Club.

3 Deactivate 3-DS based on IP country

Vous pouvez désactiver 3-D Secure sur la base du pays de l'adresse IP. La liste des pays que vous avez sélectionnés affiche le code ISO de ces pays.

Vous pouvez également choisir de désactiver 3-D Secure uniquement si le titulaire de la carte n'est pas enregistré pour 3-D Secure ou pour tous les titulaires de cartes.

Deactivate 3-D Secure for the following IP country.

Delete	IP country	Date
<input type="checkbox"/>	BE	2015-03-04 11:21:34
<input type="checkbox"/>	GB	2015-03-04 11:21:49
<input type="checkbox"/>	SE	2015-03-04 11:21:58
<input type="checkbox"/>	NL	2015-03-04 11:22:06
<input type="checkbox"/>	DE	2015-03-04 11:22:37

Enter a new IP country :

The merchant will not benefit from a liability shift for payments made with a card from that IP country.
Maximum number of entries: 20

Yes No apply only if cardholder is not enrolled

Remarque

- Si cette option est activée, vous ne bénéficiez plus de la garantie de paiement conditionnelle pour les paiements pour lesquels l'émetteur spécifique a été utilisé.
- Vous pouvez saisir au maximum 20 pays.

4 Deactivate 3-DS based on BIN numbers

Vous pouvez saisir les plages BIN spécifiques pour lesquelles vous souhaitez désactiver 3-D Secure.

Vous pouvez également choisir de désactiver 3-D Secure uniquement si le titulaire de la carte n'est pas enregistré pour 3-D Secure ou pour tous les titulaires de cartes.

Deactivate 3-D Secure for the following BIN

Delete	BIN	Date
<input type="checkbox"/>	123456	2015-03-04 11:32:02

Enter a new BIN :

The merchant will not benefit from a liability shift for payments made with a card starting with these 6 digits, if the card is not registered.
Maximum number of entries: 20

Yes No apply only if cardholder is not enrolled

Remarque

- Si cette option est activée, vous ne bénéficiez plus de la garantie de paiement conditionnelle pour les paiements pour lesquels l'émetteur spécifique a été utilisé.
- Vous pouvez saisir au maximum 20 codes BIN.

5 Deactivate 3-DS based on sub-brands

Vous pouvez saisir les sous-marques spécifiques pour lesquelles vous souhaitez désactiver 3-D Secure.

Vous pouvez également choisir de désactiver 3-D Secure uniquement si le titulaire de la carte n'est pas enregistré pour 3-D Secure ou pour tous les titulaires de cartes.

Deactivate 3-D Secure for the following sub-brand.

Delete	Sub-Brand	Date
<input type="checkbox"/>	Maestro	2015-03-04 11:31:37

Enter a new sub-brand :

The merchant will not benefit from a liability shift for payments made with a card from that sub-brand.
Maximum number of entries: 20

Yes No apply only if cardholder is not enrolled

Remarque

- Si cette option est activée, vous ne bénéficiez plus de la garantie de paiement conditionnelle pour les paiements pour lesquels l'émetteur spécifique a été utilisé.
- Vous pouvez saisir au maximum 20 sous-marques.

6 Deactivate 3-DS based on transaction amounts below a specific amount

Vous pouvez désactiver 3-D Secure pour les transactions d'un montant qui est inférieur à un plafond que vous avez déterminé.

Vous pouvez également choisir de désactiver 3-D Secure uniquement si le titulaire de la carte n'est pas enregistré pour 3-D Secure ou pour tous les titulaires de cartes.

Deactivate 3-D Secure when the transaction amount is less than EUR.

The merchant will not benefit from a liability shift for payments of a lower amount than the configured limit.

Yes No apply only if cardholder is not enrolled

Remarque

Si cette option est activée, vous ne bénéficiez plus de la garantie de paiement conditionnelle pour les paiements pour lesquels l'émetteur spécifique a été utilisé.

7 Deactivate 3-DS based on the Global Fraud Score

L'option « Traitement 3D-Secure après la notation globale des fraudes » doit être définie à « Oui » si vous souhaitez appliquer l'utilisation conditionnelle de 3-D Secure sur la base du résultat de la notation globale des fraudes :

Process 3-D Secure after the Global Fraud Score

 Yes No

If you want us to process 3-D Secure before Global Fraud Score calculation, only successful 3-D Secure authentication will have a scoring and be taken into account in the velocity checks.

Vous pouvez ensuite désactiver 3-D Secure pour les transactions si la notation globale des fraudes renvoyée est Rouge et/ou Vert :

Deactivate 3-D Secure when Global Fraud Score is Red

 Yes No

To benefit from this option, you must activate « 3-D secure after the Global Fraud Score »

Deactivate 3-D Secure when Global Fraud Score is Green

 Yes No

To benefit from this option, you must activate « 3-D secure after the Global Fraud Score »

Remarque

Si cette option est activée, vous ne bénéficiez plus de la garantie de paiement conditionnelle pour les paiements pour lesquels l'émetteur spécifique a été utilisé.